

Stap 7 : bestanden verzenden

Om via FTP berichten naar de RSZ te sturen, moet u toegang hebben tot de FTP-server van het transferpunt van de sociale zekerheid. Hiervoor moet u verbinding maken met het extranet van de sociale zekerheid en zich aanmelden met uw technische gebruikersnaam en het bijhorende wachtwoord.

Op deze server hebt u toegang tot een map die voor u voorbehouden is. Deze bestaat uit verschillende submappen waarin u de bestanden kan plaatsen die u naar de RSZ wenst te sturen.

- Map IN
- Map INTEST
- MAP INTEST-S

De map bevat ook een aantal submappen waarin u de bestanden vindt die de RSZ voor u heeft aangemaakt.

- Map OUT
- Map OUTTEST
- MAP OUTTEST-S

Bestanden plaatsen

Open in uw FTP-client de map waarin u uw bestanden wenst te plaatsen.

- Productiebestanden DmfA, ASR, Dimona, Tijdelijke Werkloosheid en Unieke Werfmelding (extensie **R**) -> map **IN**
- Test-/Simulatiebestanden ASR, Dimona, Tijdelijke Werkloosheid en Unieke Werfmelding en DmfA-circuittestbestanden (extensie **T**) -> map **INTEST**
- DmfA-aangiftetestbestanden en 'ASR ZIV' (extensie **S**) -> map **INTEST-S**

Bestanden ophalen

Van zodra de aangiftes verwerkt zijn zal u de antwoorden (ACRF's, Notificaties, ..) terugvinden in de respectievelijke mappen :

- Productiebestanden DmfA, ASR, Dimona, Tijdelijke Werkloosheid en Unieke Werfmelding (extensie **R**) -> map **OUT**
- Test-/Simulatiebestanden ASR, Dimona, Tijdelijke Werkloosheid en Unieke Werfmelding en DmfA-circuittestbestanden (extensie **T**) -> map **OUTTEST**
- DmfA-aangiftetestbestanden en 'ASR ZIV' (extensie **S**) -> map **OUTTEST-S**

Het is de bedoeling dat u de bestanden in deze mappen kopieert naar een plaats op een server of PC bij u, en de gekopieerde bestanden vervolgens wist uit de OUT-mappen op onze server.

Aangezien wij ruimte moeten voorzien voor alle verzenders kunnen wij de uitgaande bestanden niet onbeperkt ter beschikking houden.